

Outlook

STATUS: VALID

E-Mail-Server-Informationen: siehe [Mail Clients einrichten](#)

Einrichtung der Clients

1. Beim erstmaligen Starten von Outlook erhältst Du folgendes Fenster. Trage hier Deine E-Mail Adresse ein und wähle **Erweiterte Optionen**. Setze den Haken bei **Ich möchte mein Konto manuell einrichten** und klicke anschliessend auf **Verbinden**.

Falls Du bereits ein E-Mail Account eingerichtet hast, erreichst Du diesen Dialog auch über **Datei - Kontoeinstellungen**.




Benutzername

Erweiterte Optionen ^

Ich möchte mein Konto manuell einrichten

Verbinden

2. Wähle **POP** oder **IMAP** (Empfehlung: IMAP) aus.




3. Trage das E-Mail-Passwort ein und wähle **Verbinden**.

×

IMAP-Kontoeinstellungen

Ihre E-Mailadresse [\(Nicht Sie?\)](#)


Kennwort




Zurück

Verbinden

4. Es wird im Hintergrund ein Standardservername für den **Posteingangs-/Postausgangsserver** gesetzt, dieser passt nicht zum Zertifikat welches für den E-Mailverkehr auf meinem Server definiert ist. Die folgende Meldung erscheint zwei Mal, jeweils für den **Posteingangs-/Postausgangsserver**. Bitte bestätige die Ausnahme mit **Ja**.



5. Wähle zum Abschluss **Vorgang abgeschlossen**.




6. Geh anschliessend über **Datei - Kontoeinstellungen** auf die Kontenübersicht und wähle das eben erstellte E-Mail-Konto an und klicke auf **Ändern**.

E-Mail-Konten

Sie können ein Konto hinzufügen oder entfernen. Sie können ein Konto auswählen, um dessen Einstellungen zu ändern.

E-Mail Datendateien RSS-Feeds SharePoint-Listen Internetkalender Veröffentlichte Kalender Adressbücher

 Neu...  Reparieren...  **Ändern...**  Als Standard festlegen  Entfernen  

Name	Typ
 Ihre E-Mailadresse	IMAP/SMTP (standardmäßig von diesem Konto send...

Vom ausgewählten Konto werden neue Nachrichten an den folgenden Speicherort übermittelt:

Ihre E-Mailadresse\Posteingang
in Datendatei 'C:\Users\

Schließen

7. Ergänze hier den Stammordnerpfad **INBOX**.

×

IMAP-Kontoeinstellungen

Ihre E-Mailadresse

Allgemeine Einstellungen

Ihr Name

Kontoname
Beispiel: "Geschäftlich-" oder "Microsoft-Konto"

Antwortadresse

Organisation

OrdnerEinstellungen

Stammordnerpfad

E-Mail-Einstellungen

E-Mail im Offlinemodus halten für Alle

Keine Kopien gesendeter Elemente speichern

Elemente zum Löschen markieren, jedoch nicht automatisch verschieben

Zum Löschen markierte Elemente werden endgültig gelöscht, wenn die Elemente im Postfach bereinigt werden.

Elemente beim Wechseln von Ordnern im Onlinemodus bereinigen

8. Um in Outlook Änderungen an einem E-Mail-Konto vor zu nehmen, muss der Weg über **Reparieren** gewählt werden.

Wichtig: Die angepassten Servernamen können nach dem Abschliessen des Reparier-Modus nicht eingesehen werden. Es kann somit nicht überprüft werden, ob die Server korrekt übernommen wurden, da sobald der Reparieren-Modus wieder geöffnet wird, durch Outlook automatisch die Standardserver `imap.domain.tld` bzw. `smtp.domain.tld` eingefüllt werden. Prüfe die Funktionalität durch das Versenden einer E-Mail oder durch das Klicken auf *Senden und Empfangen*.

9. Geh dazu über **Datei -Kontoeinstellungen**.

Informationen

Öffnen und Exportieren

Speichern unter

Anlagen speichern

Drucken

Office-Konto

Feedback

Optionen

Beenden

Kontoinformationen

Max Mustermann
IMAP/SMTP

+ Konto hinzufügen

Kontoeinstellungen

Ändern der Einstellungen für dieses Konto oder Einrichten weiterer Verbindungen.

- Die Outlook-App für iPhone, iPad, Android oder Windows 10 Mobile herunterladen.

Kontoeinstellungen...

Konten hinzufügen oder entfernen bzw. vorhandene Verbindungseinstellungen ändern.


Kennwort aktualisieren
Das in Outlook gespeicherte Kontokennwort aktualisieren.

Profil ändern
Microsoft Outlook neu starten und ein anderes Profil auswählen.


Profile verwalten
Profile hinzufügen oder entfernen bzw. vorhandene Profileinstellungen ändern.

COM-Add-Ins verwalten

10. Wähle anschließend das zu ändernde Konto an und wähle **Reparieren**.



11. Klicke auf **Erweiterte Optionen** und wähle die Checkbox **Ich möchte mein Konto manuell reparieren** an.



12. Hier kannst Du Änderungen am **Passwort**, **Servernamen** sowie dem **Port** vornehmen. Als erstes für den **Posteingangsserver...**



IMAP-Kontoeinstellungen

Eingehende E-Mail

Benutzername

Kennwort 

Kennwort speichern

Server Port

Verschlüsselungsmethode 

Anmeldung mithilfe der gesicherten
Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Ausgehende E-Mail

[Zurück](#)

[Weiter](#)

... sowie auch für den **Postausgangsserver**.



IMAP-Kontoeinstellungen

Eingehende E-Mail ▾

Ausgehende E-Mail ▲

Server Port

Verschlüsselungsmethode

Servertimeouts 1 Minute

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Mein Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung


Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Mit Benutzername und Kennwort anmelden

[Zurück](#)

[Weiter](#)

13. Klicke anschliessend auf **Weiter**.



14. Das Konto wurde repariert/angepasst.

Done!

Revision #2

Created 2025-02-21 12:14:58 UTC by Sylencer Webdesign

Updated 2025-07-03 08:33:16 UTC by Sylencer Webdesign