Outlook


STATUS: VALID

E-Mail-Server-Informationen: siehe Mail Clients einrichten


Einrichtung der Clients

1. Beim erstmaligen Starten von Outlook erhälst Du folgendes Fenster. Trage hier Deine E-Mail Adresse ein und wähle ***Erweiterte Optionen***. Setze den Haken bei ***Ich möchte mein Konto manuell einrichten*** und klicke anschliessend auf ***Verbinden***.


Falls Du bereits ein E-Mail Account eingerichtet hast, erreichst Du diesen Dialog auch über ***Datei - Kontoeinstellungen***.




2. Wähle ***POP*** *oder* ***IMAP*** *(Empfehlung: IMAP)* aus.




3. Trage das E-Mail-Passwort ein und wähle ***Verbinden***.




4. Es wird im Hintergrund ein Standardservername für den ***Posteingangs-/Postausgangsserver*** gesetzt, dieser passt nicht zum Zertifikat welches für den E-Mailverkehr auf meinem Server definiert ist. Die folgende Meldung erscheint zwei Mal, jeweils für den ***Posteingangs-/Postausgangsserver***. Bitte bestätige die Aussnahme mit ***Ja***.




5. Wähle zum Abschluss ***Vorgang abgeschlossen***.



6. Geh anschliessend über ***Datei - Kontoeinstellungen*** auf die Kontenübersicht und wähle das eben erstelle E-Mail-Konto an und klicke auf ***Ändern***.




7. Ergänze hier den Stammordnerpfad ***INBOX.***




8. Um in Outlook Änderungen an einem E-Mail-Konto vor zu nehmen, muss der Weg über ***Reparieren*** gewählt werden.

> **Wichtig: Die angepassten Servernamen können nach dem Abschliessen des Reparier-Modus nicht eingesehen werden. Es kann somit nicht überprüft werden, ob die Server korrekt übernommen wurden, da sobald der *Reparieren*-Modus wieder geöffnet wird, durch Outlook automatisch die Standardserver imap.domain.tld bzw. smtp.domain.tld eingefüllt werden. Prüfe die Funktionalität durch das Versenden einer E-Mail oder durch das Klicken auf *Senden und Empfangen*.**


9. Geh dazu über ***Datei -Kontoeinstellungen***.




10. Wähle anschliessend das zu ändernde Konto an und wähle ***Reparieren***.




11. Klicke auf ***Erweiterte Optionen*** und wähle die Checkbox ***Ich möchte mein Konto manuell reparieren*** an.




12. Hier kannst Due Änderungen am ***Passwort***, ***Servernamen***sowie dem ***Port*** vornehmen. Als erstes für den ***Posteingangsserver...***



... sowie auch für den ***Postausgangsserver.***



13. Klicke anschliessend auf ***Weiter.***



14. Das Konto wurde repariert/angepasst.

Done!

Revision #2
Created 2025-02-21 12:14:58 UTC by Sylencer Webdesign
Updated 2025-07-03 08:33:16 UTC by Sylencer Webdesign